

# Передача авиаполей

Авторизационный запрос осуществляется в полном соответствии с разделом документации "Создание платежа". После сообщения от АПК Ассист об успешной авторизации платежного средства, следует выполнить отдельный запрос для передачи данных полета.

Для передачи данных полета нужно отправить запрос на сервер АПК Ассист методом HTTP POST или SOAP (в кодировке UTF-8).

URL запроса для передачи данных полета:

https://<SERVER\_NAME>/addaviafields/addaviafields.cfm

Список параметров запроса для передачи данных полета:

Название	Обязательное поле	Принимаемые значения	Описание
merchant_id	Да	Число	Идентификатор предприятия в системе АПК ПР
login	Да	20 символов	Логин мерчанта
password	Да	30 символов	Пароль мерчанта
billnumber	Да	15 цифр	Номер платежа, соответствующий заказу в системе АПК ПР
PLAN_MOUNTH	Нет	2 цифры "00", "01", ..., "12"	Номер плана — Количество месяцев в течении которых возможна отсроченная оплата. 0 — если не используется.
INVOICE_NUMBER	Нет	6 цифр	Номер заказа/счета — назначается авиакомпанией для отслеживания платежей.
CHARGE_TYPE	Да	2 цифры	Тип оплаты — определяет, включены ли детали путешествия: "01" - ticket "02" - non-ticket
AIRLINE_NAME	Да	20 символов	Название авиакомпании — как оно указано в счете.
NUMBER_PASSENGERS	Да	Число	Число пассажиров
PASSENGER_NAME	Да*	26 символов	Имя пассажира – как оно указано в счете.
TICKET_NUMBER	Да	14 цифр	Номер билета — уникальный идентификационный номер билета от продавца билета.
TICKET_ISSUER	Нет	20 символов	Продавец билета – как он указан в счете.
TICKET_ISSUER_ADDRESS	Нет	40 символов	Адрес продавца билетов.
DEPARTURE_AIRPORT	Да*	20 символов	Аэропорт вылета — место отправления, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта.
ARRIVAL_AIRPORT_1	Нет*	20 символов	Аэропорт прибытия— место назначения, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта.
CARRIER_CODE_1	Нет*	2 символа	Код перевозчика - IATA код перевозчика.
AIRLINE_CLASS_1	Нет*	2 символа	Класс авиалинии - IATA код класса
STOPOVER_CODE_1	Нет*	1 символ	Stopover Code — транзитный код
FLIGHTNUMBER_1	Нет	Строка	Номер рейса
ARRIVAL_AIRPORT_2	Нет*	20 символов	Аэропорт прибытия— место назначения, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта.
CARRIER_CODE_2	Нет*	2 символа	Код перевозчика - IATA код перевозчика.
AIRLINE_CLASS_2	Нет*	2 символа	Класс авиалинии - IATA код класса
STOPOVER_CODE_2	Нет*	1 символ	Stopover Code — транзитный код
FLIGHTNUMBER_2	Нет	Строка	Номер рейса
ARRIVAL_AIRPORT_3	Нет*	20 символов	Аэропорт прибытия— место назначения, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта.
CARRIER_CODE_3	Нет*	2 символа	Код перевозчика - IATA код перевозчика.
AIRLINE_CLASS_3	Нет*	2 символа	Класс авиалинии - IATA код класса
STOPOVER_CODE_3	Нет*	1 символ	Stopover Code — транзитный код
FLIGHTNUMBER_3	Нет	Строка	Номер рейса

ARRIVAL_AIRPORT_4	Нет*	20 символов	Аэропорт прибытия— место назначения, первые 3 символа должны быть кодом аэропорта.
CARRIER_CODE_4	Нет*	2 символа	Код перевозчика - IATA код перевозчика.
AIRLINE_CLASS_4	Нет*	2 символа	Класс авиалинии - IATA код класса
STOPOVER_CODE_4	Нет*	1 символ	Stopover Code — транзитный код
FLIGHTNUMBER_4	Нет	Строка	Номер рейса
CHARGE_DETAILS	Нет	20 символов	Детали платежа — описание платежа (кроме билетов). Как оно указано в счете (сверхнормативный багаж)
AGENT_CODE	Да	20 символов	Код агентства
RESTRICTED_TICKET_IND	Нет*	1 или 0	Индикатор ограниченного билета
PNR	Да	16 символов	PNR номер
DEPARTURE_DATE	Да	YYYYMMDD	Дата отправления.



Поля, помеченные знаком «\*», рекомендуется передавать для создания полной расширенной записи для банка.

Описание веб-сервиса для формата SOAP можно увидеть на странице:

<https://<SERVER-NAME>/addaviafields/addaviafields.wsdl>

Список параметров ответа

Название	Значение
addaviafields	1 – успешно; 0 – ошибка.

Данные передаются успешно только один раз. Повторная отправка (после успешной) возвращает ошибку.

[Наверх](#)