

Порядок подключения

- [Порядок подключения к системе](#)
- [Работа в тестовом режиме](#)
- [Переключение в рабочий режим](#)

Порядок подключения к системе

- заполнить заявку на регистрацию на [странице](#) (введенный при регистрации пароль необходимо запомнить);
- получить от АПК Ассист профиль для **тестового подключения** (уникальный идентификатор предприятия Merchant_ID, наименование учетных записей и пароли для доступа в Личный кабинет и к веб-сервисам);
- в той части сайта интернет-ресурса, через которую происходит выбор товара и оформление заказа, необходимо добавить HTML код формы, перенаправляющей покупателя на сервер АПК Ассист и передающей параметры заказа и платежа;
- в Личном кабинете на странице <https://account.paysec.by> настроить все необходимые опции;
- провести платежи в тестовом режиме работы предприятия;
- заключить все необходимые договоры с банком-эквайером и с ООО «Компания Электронных Платежей «АССИСТ»;
- получить подтверждение от сотрудников Assist о переключении в рабочий режим, URL для рабочего режима и перенаправить на этот URL все запросы (авторизационный, получения результатов и т.д.) от предприятия;
- перейти к организации подключения в рабочем режиме.

Работа в тестовом режиме

Отладка программного обеспечения интернет-ресурса и настройка его взаимодействия с системой АПК Ассист осуществляется в тестовом режиме работы. Когда предприятие находится в тестовом режиме, авторизации происходят на тестовом сервере АПК Ассист, но не передаются в Платежный Центр.

Подробнее обо всех параметрах авторизационного запроса можно узнать в разделе "[Создание платежа](#)".

В тестовом режиме работы для оплаты заказа следует использовать [тестовые карты](#),

В тестовом режиме работы на авторизационных страницах и странице результата в правом верхнем углу отображается сообщение «Тестовый платеж»:



Внимание! В случае необходимости провести тестовый платеж после переключения в рабочий режим, предприятию следует обратиться в службу поддержки по адресу support@belassist.by.

Переключение в рабочий режим

После успешного завершения стадии тестирования для переключения предприятия в рабочий режим нужно выполнить следующие действия:

- заключить все необходимые договоры с банком-эквайером и с ООО «Компания Электронных Платежей «АССИСТ»;
- получить подтверждение от службы технической поддержки (support@belassist.by) о том, что техническое подключение вашего предприятия на стороне ООО «Компания Электронных Платежей «АССИСТ» завершено и предприятие переведено в рабочий режим;
- получить от службы технической поддержки (support@belassist.by) профиль для **рабочего подключения** (уникальный идентификатор предприятия Merchant_ID, наименование учетных записей и пароли для доступа в Личный кабинет и к веб-сервисам), а также URL для рабочего режима и перенаправить на этот URL все запросы (авторизационный, получения результатов и т.д.) предприятия;
- в Личном кабинете на странице <https://account.paysec.by> настроить все необходимые опции;
- открыть доступ пользователям своего интернет-ресурса к форме оплаты.



Внимание! В рабочем режиме все запросы должны отправляться только на URL, полученный от сотрудников службы технической поддержки ООО «Компания Электронных Платежей «АССИСТ». Не рекомендуется ограничивать доступ по IP для обращения к сервисам или к платежным страницам АПК Ассист. Это может привести к невозможности взаимодействия с АПК Ассист, поскольку шлюз физически распределен в дата-центрах и работает из разных подсетей в зависимости от ситуации. Если все же необходимо ограничить входящий/исходящий трафик, то получить актуальный список наших подсетей можно, используя одну из следующих команд:

- для Windows: `nslookup -q=TXT _netblocks.paysec.by;`
- для Linux: `dig _netblocks.paysec.by txt +short.`

Перечень основных URL для работы с АПК Ассист

Наименование сервиса	URL
Создание заказа	<a href="https://<SERVER-NAME>/pay/order.cfm">https://<SERVER-NAME>/pay/order.cfm
Финансовое подтверждение заказа	<a href="https://<SERVER-NAME>/charge/charge.cfm">https://<SERVER-NAME>/charge/charge.cfm
Получение статуса по номеру заказа	<a href="https://<SERVER-NAME>/orderstate/orderstate.cfm">https://<SERVER-NAME>/orderstate/orderstate.cfm
Получение результатов операции по номеру заказа	<a href="https://<SERVER-NAME>/orderresult/orderresult.cfm">https://<SERVER-NAME>/orderresult/orderresult.cfm
Отмена оплаты и возврат денежных средств	<a href="https://<SERVER-NAME>/cancel/wscancel.cfm">https://<SERVER-NAME>/cancel/wscancel.cfm
Результаты операций по заказам за период	<a href="https://<SERVER-NAME>/resultbydate/resultbydate.cfm">https://<SERVER-NAME>/resultbydate/resultbydate.cfm
Рекуррентный платеж	<a href="https://<SERVER-NAME>/recurrent/rp.cfm">https://<SERVER-NAME>/recurrent/rp.cfm



Внимание!

При подключении **в тестовом режиме** в качестве доменного имени <SERVER-NAME> используется значение **payments.demo.paysec.by**.

При подключении **в рабочем режиме** в качестве доменного имени <SERVER-NAME> используется значение, полученное от сотрудников службы технической поддержки ASSIST.

[Наверх](#)